

Minitab Simul8®-Bereitstellungshandbuch

Dieser Leitfaden bietet Anweisungen zur Installation und Lizenzierung von Minitab Simul8® unter Windows.

Durch die Installation Minitab Simul8 stimmen Sie den Bedingungen des [Software-Abovertrags](#) und der [Datenschutzerklärung](#) zu. Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, müssen Sie das Softwarepaket deinstallieren. Wenn Sie die Software für Endbenutzer bereitstellen, stimmen Sie diesen Bedingungen in deren Namen zu.

Bereitstellen von Minitab Simul8

Sie können über die Befehlszeile Minitab Simul8 auf dem Clientcomputer installieren. Wenn Sie dieses Verfahren nutzen möchten, müssen Sie mit der entsprechenden Befehlszeilsyntax die Lizenzinformationen für jede Installation angeben. In den nachfolgenden Tabellen werden die Eigenschaften und Schalter aufgeführt, die bei der Bereitstellung über die Befehlszeile oder die Massenbereitstellung für Ihre Endbenutzer verwendet werden können.

Tabelle der EXE-Schalter

Befehlszeilschalter	Akzeptierte Werte	Beschreibung
/exelang	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	Hiermit geben Sie die Standardsprache der Installation und Anwendung an. Wenn die Sprache nicht angegeben ist, verwendet der Installer die regionalen Systemeinstellungen für die Standardsprache oder standardmäßig auf Englisch, falls kein Treffer gefunden wird. 1031=Deutsch 1033=Englisch 1034=Spanisch 1036=Französisch 1041=Japanisch 1042=Koreanisch 1046=Portugiesisch 2052=Chinesisch (vereinfacht)
/exenoui		Erforderlich für eine Installation im Hintergrund. Verwenden Sie diesen mit dem entsprechenden MSI-Schalter, um die Benutzeroberfläche für den Endbenutzer anzupassen (z. B. /qn, /qb, /passive).

Tabelle der MSI-Schalter (gängige Schalter)

Befehlszeilschalter	Beschreibung
/passive	Grundlegende Benutzeroberfläche, nur Fortschrittsleiste

Befehlszeilschalter	Beschreibung
/qn	Keine Rückmeldung, keine Benutzeroberfläche
/qb	Grundlegende Benutzeroberfläche, die Schaltfläche Abbrechen ist während der Installation aktiv.
/qr	Reduzierte Benutzeroberfläche, die Schaltfläche Abbrechen ist während der Installation aktiv.

Tabelle der Eigenschaften

Eigenschaft	Akzeptierte Werte	Beschreibung
APDIR		Hiermit geben Sie ein benutzerspezifisches Installationsverzeichnis an.
ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT	1	Erforderliche Eigenschaft. Indem Sie einen Wert für diese Immobilie angeben, akzeptieren Sie die Bedingungen des Software-Abonnementvertrags und der Datenschutzerklärung .
LICENSE_SERVER	Name oder IP-Adresse des Servers	Wird bei Netzwerklicenzen verwendet, um den Server anzugeben, auf dem der Minitab License Manager ausgeführt wird. <ul style="list-style-type: none"> • Nicht kompatibel mit , LICENSE_PORTAL oder FILE_LOC
LICENSE_SERVER_PORT	27000 bis 27009	Wird <i>optional</i> bei Netzwerklicenzen verwendet, um den Port anzugeben, den der Minitab License Manager-Server abhört.
FILE_LOC	Vollqualifizierter Pfad zur Lizenzdatei, einschließlich des Dateinamens	Ein alternativer Lizenzierungsmechanismus unter Verwendung einer Datei. Nicht für die Verwendung bei einer Einzelplatzinstallation vorgesehen, bei der der Minitab License Manager zum Einsatz kommt. <ul style="list-style-type: none"> • Not compatible with LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, or LICENSE_PORTAL • Entspricht dem Standort deiner minitab.lic Akte

Eigenschaft	Akzeptierte Werte	Beschreibung
LICENSE_PORTAL <i>(Minitab Simul8 Desktop-App Version 33 oder höher)</i>	1	<p>Nur für Minitab Simul8 Version 33 oder höher mit Online-Konten, die eine Anmeldung erfordern.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht kompatibel mit LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, oder FILE_LOC
ProductLanguage	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	<p>Hiermit geben Sie die Standardsprache der Installation und Anwendung an. Diese Eigenschaft kann nur in der Minitab Group Policy datei festgelegt werden. Weitere Sprachoptionen finden sich in der Tabelle der EXE-Schalter.</p> <p>1031=Deutsch 1033=Englisch 1034=Spanisch 1036=Französisch 1041=Japanisch 1042=Koreanisch 1046=Portugiesisch 2052=Chinesisch (vereinfacht)</p>
DISABLE_UPDATES	1	<p>Wenn Sie einen Wert für diese Eigenschaft angeben, deaktivieren Sie die Funktion, mit der auf Softwareupdates geprüft wird. Durch Deaktivieren dieser Option werden automatische und manuelle Prüfungen unterbunden. Wir empfehlen, dass diese Option auf mindestens einem Computer aktiviert wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diese Eigenschaft gilt nicht, wenn LICENSE_PORTAL=1, da die Bereitstellungspräferenzen über das Minitab License Portal-Abonnement verwaltet werden.

Einzelheiten zur Befehlszeile

- Der Schalter /exenoui muss verwendet werden, damit /qn, /qb oder /passive genutzt werden können.
- Vergewissern Sie sich, dass sich die Befehlszeilschalter in der richtigen Reihenfolge befinden.
 - EXE -Schalter müssen vor MSI-Schaltern stehen.
 - MSI -Schalter müssen vor MSI-Eigenschaften stehen.
- Wenn Sie keine Lizenzierung von Properties (LICENSE_PORTAL, LICENSE_SERVER, , oder FILE_LOC) angeben, wird die kostenlose Testversion installiert.

4. Wenn Sie eine vorherige Version von Minitab Simul8 installiert haben, werden die vorhandenen Werte für APPDIR, LICENSE_PORTAL, LICENSE_SERVER, und LICENSE_SERVER_PORT, wenn sie beim Upgrade nicht angegeben sind, verwendet.

Erforderliche Syntax

Verwenden Sie folgende Befehle: **productV.v.v.vsetup.xOS.exe**, wobei

- Kleinbuchstaben **product** ist der Name der Software,
- **V** (Großbuchstabe) die Hauptreleasenummer der Software angibt,
- **v** (Kleinbuchstabe, bis zu 3) ein Update auf die Hauptrelease der Software angibt, und
- **OS** zeigt das Betriebssystem an.

Beispiele: minitabsimul8Vv.vsetup.x64.exe [EXE-Schalter] [MSI-Schalter] [Eigenschaften]

Beispiele

Anmerkung Die folgenden Beispiele enthalten keine Zeilenumbrüche.

Installation im Hintergrund, Standardsprache Englisch, Anmeldung bei einem Konto:

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
LICENSE_PORTAL=1
```

Installation im Hintergrund, Standardsprache Englisch, Netzwerk Lizenz:

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
LICENSE_SERVER=MeinServername
```

Installation im Hintergrund, Standardsprache Englisch, Lizenzdatei:

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
FILE_LOC="C:\minitab.lic"
```

Installation im Hintergrund, Standardsprache Chinesisch (vereinfacht), Server und Port für Netzwerk Lizenz, Funktion zum Prüfen auf Updates deaktiviert:

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 2052 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
LICENSE_SERVER=MeinServernameLICENSE_SERVER_PORT=27000 DISABLE_UPDATES=1
```

Upgrade von Minitab Simul8 im Hintergrund:

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1
```

Deinstalliere still mit dem Minitab Simul8 Produktcode:

```
msiexec /x {Product Code} /qn
```

Speicherort des 64-Bit Product Code in der Registrierung:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Minitab Simul8 V V.v.v.v]

Zeichenfolge: UninstallPath

Verwendung von Group policy

Das MSIs im GroupPolicy Ordner des Mass Deployment Package sollte nur für Group Policy Bereitstellungsmethoden verwendet werden. Verwenden Sie das Group PolicyMSIs zusammen mit Repackaging-Werkzeugen, um sicherzustellen, dass die Eigenschaften für die erforderliche Konfiguration korrekt eingestellt sind.

- Um Minitab Simul8 mit Englisch als Standardsprache zu installieren, verwenden Sie productV.v.vvsetupGroupPolicyxOS.English.msi.
- Um Minitab Simul8 mit einer anderen Standardsprache als Englisch zu installieren, verwenden Sie productV.v.vvsetupGroupPolicyxOS.MultiLanguage.msi.

Die Eigenschaft „ProductLanguage“ muss auf den Wert einer unterstützten Sprache festgelegt werden. Eine Liste der unterstützten Sprachen finden Sie in der Tabelle der Eigenschaften.