

MINITAB のインストール

インターナショナルバージョン

インターナショナルバージョンの MINITAB は、ほかの PC とネットワークで接続された PC にローカルとしてインストールすることができますが、この場合、MINITAB を同時に複数の PC で使用することはできません。また、このバージョンの MINITAB をネットワークファイルサーバーまたは仮想ディスクにインストールすることはできません。

MINITAB を複数の PC 上で同時に実行するには、単年契約バージョンを使用します。MINITAB の単年契約バージョンは、単年契約を共有するネットワーク、研究用コンピュータ、または PC グループにインストールできます。詳細については、Minitab の販売代理店または最寄りの代理店にお問い合わせください。

MINITAB のインストール

インターナショナルバージョンの MINITAB のインストール作業は、次の 2 つのプロセスで構成されます。

- 1 MINITAB ソフトウェアをインストールします。
- 2 USB ポートかパラレルポートのいずれかにハードロックデバイスを装着します。

注 | Windows NT 4.0、XP、または 2000 を実行している PC にインターナショナルバージョンの MINITAB をインストールするには、管理者権限が必要です。
ハードロックデバイスは、リリースに固有です。つまり、MINITAB リリース 14 をインストールするには、MINITAB リリース 14 用のハードロックデバイスを装着する必要があります。

▶ MINITAB をインストールするには

完全なインストールに要する時間はシステムによって異なりますが、約 2～3 分かかります。MINITAB をインストールするためには、ローカルな管理者権限が必要です。

注 | Windows 以外のオペレーティングシステムを実行しているファイルサーバーに MINITAB をインストールする場合は、プログラムのインストール手順について、そのオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

- 1 すべてのウイルス対策ソフトウェアなど、ほかのすべてのアプリケーションを終了します。
- 2 CD-ROM ディスクを CD-ROM ドライブに挿入します。システムで自動実行が有効になっている場合は、インストールプログラムが自動的に起動します。その場合は、手順 3 と 4 をスキップします。
- 3 Windows のタスクバーから [スタート] をクリックし、[ファイル名を指定して実行] を選択します。

MINITABのインストール

- 4 CD-ROMのドライブ文字に続けて:¥SETUP (D:¥SETUPなど)と入力します。または [参照] をクリックし、MINITABのSETUP.EXEを探して選択した後、[開く] をクリックします。[OK] をクリックします。
- 5 画面のプロンプトに従います。
 - 次のインストールタイプからいずれかを選択します。
 - 完全なインストール (プログラム、サンプルデータセット、およびすべてのヘルプファイルをインストールします)
 - カスタムインストール (インストールするファイルを選択できます)

▶ USBポートにハードロックデバイスを装着するには

注 Windows NT 4.0は、USBポートのハードロックデバイスをサポートしていません。Windows NT 4.0を実行しているPCにMINITABをインストールする場合は、パラレルポートのハードロックデバイスを使用する必要があります。


- 1 コンピュータの電源を切ります。
- 2 ハードロックデバイスを未使用の USB ポートに差し込みます。
- 3 コンピュータの電源をオンにし、Windowsを起動します。



▶ パラレルポートにハードロックデバイスを装着するには

- 1 コンピュータとプリンタの電源を切ります。
- 2 ハードロックデバイスを未使用のパラレルポートに差し込みます。パラレルポートにパラレルプリンタケーブルが接続されており、ほかに使用可能なパラレルポートが存在しない場合、コンピュータの背部からプリンタケーブルを取り外します。
- 3 ハードロックデバイスの大きな矢印がコンピュータのパラレルポートを指すように、ハードロックデバイスをパラレルポートに差し込みます。

警告 ハードロックデバイスを逆方向に差し込まないでください。ハードロックデバイスやパラレルポート、またはその両方が破損する可能性があります。



- 4 手順 2 でパラレルプリンタケーブルも取り外した場合は、プリンタケーブルをハードロックデバイスの背部に差し込みます。
- 5 ねじを強く締めます。
- 6 コンピュータとプリンタの電源をオンにし、Windowsを起動します。