

프로링크 릴리스 노트 5.1.13

2026 년 06 월 24 일

QC-CALC Real-Time	1
QC-CALC Monitor	2
QC-CALC SPC	2
QC-Gage	2
QC-PLC.....	3
SPC Office Pro	3
QC-Mobile	3
QC-Collect	5
EDL	5
QC-Alert	5
PLS.....	5
DCS.....	5

QC-CALC Real-Time

1 이어야 합니다. 5.1.13 에서 해결된 문제들

다음 문제들은 5.1.13 에서 해결되었습니다.

- **일반** - 애플리케이션 전반에 걸쳐 사용되는 글꼴을 변경하여 모든 언어의 표시를 개선했습니다. (313899)
- **내보내기** - 수정된 Prolink 표준 파이프 구분된 내보내기: 각 부품에 하나의 START 라인만 포함됨. (319927)
- **Keyence IM 시리즈(CSV 파일)** - 세미콜론으로 구분된 출력이 올바르게 구분되도록 Keyence IM CSV 구분자 오버라이드를 추가했습니다. (364487)
- **GageStation** - 올바른 사진 자원이 할당되었는지 확인하기 위한 업데이트입니다. (365191)
- **실시간 서비스** - 동일한 부품 파일이 삭제되었다가 다시 생성된 후 데이터 수집 실패를 방지합니다. (373316)
- **데이터 수집** - RS-232 데이터 수집에 영향을 미쳤던 문제를 수정했습니다. (376858)
- **일반** - 도움말 > 기기별 메뉴에서 오류 해결. (376918)
- **내보내기** - SPC Office Pro 로의 내보내기가 복원되었습니다. (377231)

2 이어야 합니다. 알려진 문제 및 해결 방법

항목 1

QCQ 파일과 SQL Server Part 파일의 구버전 버전에서는 동작 제한이 0 으로 유지됩니다. (377977)

해결 방법: 이전 파일이나 변형된 파일에 대한 액션 제한은 버전 5.0.9 에서 제공됩니다.

QC-CALC Monitor

1 이어야 합니다. 5.1.13 에서 해결된 문제들

다음 문제는 5.1.13 에서 해결되었습니다.

- **일반** - 애플리케이션 전반에 걸쳐 사용되는 글꼴을 변경하여 모든 언어의 표시를 개선했습니다. (313899)

QC-CALC SPC

1 이어야 합니다. 5.1.13 에서 해결된 문제들

다음 문제들은 5.1.13 에서 해결되었습니다.

- **내보내기** - 내보내기 작업 생성 또는 편집 시 올바르게 표시되도록 **Excel 집계 통계>** 업데이트됨. (313043)
- **일반** - **프로세서 목록> 데이터 저장 목록> 도구 > 옵션**을 수정하여 QCQ 모드로 채워짐 처리됨. (354087)
- **보고** - 향상된 CpK 계산과 표시 일관성. (364476)
- **일반** - 애플리케이션 전반에 걸쳐 사용되는 글꼴을 변경하여 모든 언어의 표시를 개선했습니다. (313899)
- **보고** - 데이터가 없으면 인쇄 보고서 옵션이 이제 빈 보고서 페이지를 올바르게 포함하거나 제외합니다. (375194)
- **보고** - **Stacked Features** 를 사용하면 QC-CALC SPC 4.0 의 보고서와 더 가깝게 일치하기 위해 첫 번째 특성의 파일 정보를 보고서에 표시합니다. (377982)

QC-Gage

1 이어야 합니다. 5.1.13 에서 해결된 문제들

다음 문제들은 5.1.13 에서 해결되었습니다.

- 워크스테이션이 유럽 십진법 형식을 사용할 때 Mahr 무선 측정값에 대한 추가 처리 기능. (364078)

- 애플리케이션 전반에 걸쳐 사용되는 글꼴을 변경하여 모든 언어의 표시를 개선했습니다. (313899)

2 이어야 합니다. 알려진 문제 및 해결 방법

항목 1

데이터 수집

값은 다중 파일 구성이 포함된 사양 계획과 함께 오프셋됩니다. (378463)

해결 방법: 두 개의 별도 출력 파일을 하나의 파일로 합치세요.

QC-PLC

1 이어야 합니다. 5.1.13 에서 해결된 문제들

다음 문제들은 5.1.13 에서 해결되었습니다.

- 애플리케이션 전반에 걸쳐 사용되는 글꼴을 변경하여 모든 언어의 표시를 개선했습니다. (313899)

SPC Office Pro

1 이어야 합니다. 5.1.13 에서 해결된 문제들

다음 문제들은 5.1.13 에서 해결되었습니다.

- 로그인에 성공하면 비밀번호 변경을 요청받습니다. (315986)
- 동일한 Global.dat 파일을 사용한 파일 기반 QCQ 라이선스를 수정했습니다. (363438)
- 애플리케이션 전반에 걸쳐 사용되는 글꼴을 변경하여 모든 언어의 표시를 개선했습니다. (313899)
- 사용자가 **Excel** 작업을 편집할 때 **Excel 옵션** 영역의 마지막 태그를 삭제하면 오류가 수정되었습니다. (321304)

QC-Mobile

1 이어야 합니다. 5.1.13 의 신규 기능

인터페이스 현대화

QC-Mobile 사용자 경험은 개요, 실시간 데이터, 통계 요약 표시 등 주요 워크플로우에 중점을 둔 업데이트로 더욱 현대적인 인터페이스로 향상되었습니다.

2 이어야 합니다. 5.1.13 에서 해결된 문제들

다음 문제들은 5.1.13 에서 해결되었습니다.

- 개선된 CpK 계산과 표시 일관성. (364476)
- 플롯 개시 후 **라이브 데이터** 정상 통계 표시 문제를 수정했습니다. (377868)

QC-Collect

1 이어야 합니다. 5.1.13 에서 해결된 문제들

다음 문제는 5.1.13 에서 해결되었습니다.

- 시간 처리 보정을 통해 수집된 데이터가 잘못된 시간 오프셋으로 표시되지 않습니다. (375339)

EDL

1 이어야 합니다. 5.1.13 에서 해결된 문제들

다음 문제는 5.1.13 에서 해결되었습니다.

- 애플리케이션 전반에 걸쳐 사용되는 글꼴을 변경하여 모든 언어의 표시를 개선했습니다. (313899)

QC-Alert

1 이어야 합니다. 5.1.13 에서 해결된 문제들

이 릴리스에는 중요한 유지보수 업데이트가 포함되어 있습니다.

PLS

1 이어야 합니다. 5.1.13 에서 해결된 문제들

이 릴리스에는 중요한 유지보수 업데이트가 포함되어 있습니다.

2 이어야 합니다. 알려진 문제 및 해결 방법

항목 1

PLS

는 Prolink 웹사이트에 연락할 수 없습니다 (376562)

해결 방법: 수동 라이선스 활성화와 비활성화를 사용하세요.

DCS

1 이어야 합니다. 5.1.13 에서 해결된 문제들

이 릴리스에는 중요한 유지보수 업데이트가 포함되어 있습니다.