

Notas de Lançamento Prolink 5.1.13

24 de junho de 2026

QC-CALC Real-Time	1
QC-CALC Monitor	2
QC-CALC SPC	2
QC-Gage	2
QC-PLC.....	3
SPC Office Pro	3
QC-Mobile	3
QC-Collect	4
EDL	4
QC-Alert	4
PLS.....	4
DCS.....	4

QC-CALC Real-Time

1. Problemas resolvidos em 5.1.13

As seguintes questões foram resolvidas em 5.1.13.

- **Geral** – Melhorou a exibição de todos os idiomas ao alterar a fonte usada em toda a aplicação. (313899)
- **Exportação** – Corrigido Prolink Standard delimitou a exportação por pipe, de modo que cada peça incluía apenas uma linha START. (319927)
- **Keyence IM Series (arquivo CSV)** – Adicionada uma sobrescritura do delimitador Keyence IM CSV para que a saída delimitada por ponto e vírgula seja analisada corretamente. (364487)
- **GageStation** – Atualizações feitas para garantir que o recurso de imagem correto seja atribuído. (365191)
- **Real-Time como Serviço** – Evitou falhas na coleta de dados após o mesmo arquivo de peça ser excluído e depois recriado. (373316)
- **Coleta de Dados** – Corrigido um problema que afetava a coleta de dados do RS-232. (376858)
- **Geral** – Erro resolvido no menu **Ajuda > Máquina** específica. (376918)
- **Exportação** – Exportação para SPC Office Pro foi restaurada. (377231)

2. Problemas conhecidos e soluções alternativas

Item 1

Os limites de ação

permanecem a zero para versões antigas de arquivos QCQ e arquivos de partes do SQL Server. (377977)

SOLUÇÃO ALTERNATIVA: Limites de ação com arquivos antigos ou adaptados estão disponíveis na versão 5.0.9.

QC-CALC Monitor

1. Problemas resolvidos em 5.1.13

A seguinte questão foi resolvida em 5.1.13.

- **Geral** – Melhorou a exibição de todos os idiomas ao alterar a fonte usada em toda a aplicação. (313899)

QC-CALC SPC

1. Problemas resolvidos em 5.1.13

As seguintes questões foram resolvidas em 5.1.13.

- **Exportação** – Atualizei o **Export Job > as estatísticas agregadas do Excel** para serem exibidas corretamente ao criar ou editar jobs de exportação. (313043)
- **Geral** – Corrigido as **ferramentas > opções > lista de armazenamento de dados > processadores** para que fique preenchido no modo QCQ. (354087)
- **Relatórios** – Melhoria no cálculo do Cpk e na consistência da exibição. (364476)
- **Geral** – Melhorou a exibição de todos os idiomas ao alterar a fonte usada em toda a aplicação. (313899)
- **Relatórios** – A opção **Imprimir Relatórios, se não houver Dados**, agora inclui ou exclui corretamente páginas de relatório em branco. (375194)
- **Relatórios** – Os relatórios agora exibem as informações do arquivo da primeira característica quando o **Stacked Features** é usado para se aproximar mais dos relatórios do QC-CALC SPC 4.0. (377982)

QC-Gage

1. Problemas resolvidos em 5.1.13

As seguintes questões foram resolvidas em 5.1.13.

- Adicionou o manuseio dos valores de medição sem fio Mahr quando estações de trabalho usam formatos decimais europeus. (364078)

- Melhorou a exibição de todos os idiomas ao mudar a fonte usada em toda a aplicação. (313899)

2. Problemas conhecidos e soluções alternativas

Item 1

Os valores de coleta de dados são compensados com planos de especificação em configurações de múltiplos arquivos. (378463)

SOLUÇÃO ALTERNATIVA: Combine dois arquivos de saída separados em um único arquivo.

QC-PLC

1. Problemas resolvidos em 5.1.13

As seguintes questões foram resolvidas em 5.1.13.

- Melhorou a exibição de todos os idiomas ao mudar a fonte usada em toda a aplicação. (313899)

SPC Office Pro

1. Problemas resolvidos em 5.1.13

As seguintes questões foram resolvidas em 5.1.13.

- Os usuários são solicitados a mudar sua senha após um login bem-sucedido. (315986)
- Licenciamento QCQ baseado em arquivos corrigido com o mesmo arquivo Global.dat. (363438)
- Melhorou a exibição de todos os idiomas ao mudar a fonte usada em toda a aplicação. (313899)
- O erro era corrigido quando um usuário excluía a última tag na área **de Opções do Excel** ao editar um **Job do Excel**. (321304)

QC-Mobile

1. Novos Recursos em 5.1.13

Modernização da Interface

A experiência

do usuário do QC-Mobile foi aprimorada por meio de uma interface mais moderna, com atualizações focadas em fluxos de trabalho chave, como visão geral, dados em tempo real e visualizações de resumo de estatísticas.

2. Problemas resolvidos em 5.1.13

As seguintes questões foram resolvidas em 5.1.13.

- Cálculo e consistência aprimorados do Cpk na visualização. (364476)
- Corrigido um problema de exibição nas estatísticas normais **de Dados ao Vivo** após abrir gráficos. (377868)

QC-Collect

1. Problemas resolvidos em 5.1.13

A seguinte questão foi resolvida em 5.1.13.

- O gerenciamento de tempo corrigido para que os dados coletados não sejam exibidos com um deslocamento de tempo incorreto. (375339)

EDL

1. Problemas resolvidos em 5.1.13

A seguinte questão foi resolvida em 5.1.13.

- Melhorou a exibição de todos os idiomas ao mudar a fonte usada em toda a aplicação. (313899)

QC-Alert

1. Problemas resolvidos em 5.1.13

Este comunicado contém atualizações importantes de manutenção.

PLS

1. Problemas resolvidos em 5.1.13

Este comunicado contém atualizações importantes de manutenção.

2. Problemas conhecidos e soluções alternativas

Item 1

A

PLS não consegue contatar o site da Prolink (376562)

SOLUÇÃO ALTERNATIVA: Use ativação e desativação manual da licença.

DCS

1. Problemas resolvidos em 5.1.13

Este comunicado contém atualizações importantes de manutenção.