

Prolink 发布说明 5.1.13

2026 年 6 月 24 日

QC-CALC Real-Time	1
QC-CALC Monitor	2
QC-CALC SPC	2
QC-Gage	2
QC-PLC.....	3
SPC Office Pro	3
QC-Mobile	3
QC-Collect	4
EDL	4
QC-Alert	4
PLS.....	4
DCS.....	4

QC-CALC Real-Time

1.问题在 5.1.13 中解决

以下问题在 5.1.13 中已解决。

- **通用** ——通过改变应用中使用的字体，改善所有语言的显示。(313899)
- **导出** ——修正 Prolink 标准管道分隔导出，每个部分仅包含一条 START 线。(319927)
- **Keyence IM 系列（CSV 文件）** ——添加了 Keyence IM CSV 分隔符覆盖，使分号分隔输出正确解析。(364487)
- **GageStation** ——为确保正确分配图片资源而进行的更新。(365191)
- **实时即服务（Real-Time as a Service）** ——防止同一零件文件被删除后重新创建的数据收集失败。(373316)
- **数据收集** ——修复了影响 RS-232 数据收集的问题。(376858)
- **一般** —— **帮助>特定机器** 菜单中的错误已解决。(376918)
- **导出** ——导出到 SPC Office Pro 已恢复。(377231)

2. 已知问题和解决方法

项目 1

对于较旧版本的 QCQ 文件和 SQL Server 部分文件，动作限制仍为零。(377977)

解决方法：针对较旧或已改编的文件，5.0.9 版本提供了动作限制。

QC-CALC Monitor

1. 问题在 5.1.13 中解决

以下问题在 5.1.13 中得到解决。

- **通用** —— 通过改变应用中使用的字体，改善所有语言的显示。(313899)

QC-CALC SPC

1. 问题在 5.1.13 中解决

以下问题在 5.1.13 中已解决。

- **导出** —— 更新导出 **作业>Excel 汇总统计**，使其在创建或编辑导出作业时正确显示。(313043)
- **通用** —— 修正了处理器列表 **>工具>选项**，使其在 QCQ 模式下被填充>数据存储。(354087)
- **报告** —— 改进了 Cpk 计算和显示一致性。(364476)
- **通用** —— 通过改变应用中使用的字体，改善所有语言的显示。(313899)
- **报告** —— **如果没有数据，打印报告** 选项现在正确包含或排除空白报告页。(375194)
- **报告** —— 当使用 **堆叠特征** 时，报告显示第一个特征的文件信息，以更接近 QC-CALC SPC 4.0 的报告。(377982)

QC-Gage

1. 问题在 5.1.13 中解决

以下问题在 5.1.13 中已解决。

- 当工作站使用欧洲十进制格式时，增加了对 Mahr 无线测量值的处理。(364078)
- 通过更改应用中使用的字体，改进了所有语言的显示。(313899)

2. 已知问题和解决方法

项目 1

数据收集值与多文件设置的规格图相抵消。(378463)

解决方法：将两个独立的输出文件合并成一个文件。

QC-PLC

1. 问题在 5.1.13 中解决

以下问题在 5.1.13 中已解决。

- 通过更改应用中使用的字体，改进了所有语言的显示。(313899)

SPC Office Pro

1. 问题在 5.1.13 中解决

以下问题在 5.1.13 中已解决。

- 用户登录成功后会被提示更改密码。(315986)
- 纠正基于文件的 QCQ 许可，使用相同的 Global.dat 文件。(363438)
- 通过更改应用中使用的字体，改进了所有语言的显示。(313899)
- 当用户在编辑 **Excel 作业** 时删除了 **Excel 选项** 区域的最后一个标签，错误就得以修复。(321304)

QC-Mobile

1.5.1.13 中的新功能

界面现代化

QC-Mobile 的用户体验通过更现代化的界面得到了提升，更新重点关注关键工作流程，如概览、实时数据和统计摘要显示。

2. 问题在 5.1.13 中解决

以下问题在 5.1.13 中已解决。

- 改进了 CpK 计算和显示一致性。(364476)
- 修复了打开图后实时 **数据** 正常统计的显示问题。(377868)

QC-Collect

1.问题在 5.1.13 中解决

以下问题在 5.1.13 中得到解决。

- 修正时间处理，使收集到的数据不会显示出错误的时间偏移。(375339)

EDL

1.问题在 5.1.13 中解决

以下问题在 5.1.13 中得到解决。

- 通过更改应用中使用的字体，改进了所有语言的显示。(313899)

QC-Alert

1.问题在 5.1.13 中解决

本版本包含重要的维护更新。

PLS

1.问题在 5.1.13 中解决

本版本包含重要的维护更新。

2.已知问题和解决方法

项目 1

PLS

无法联系 Prolink 网站（376562）

解决方法：使用手动激活和停用许可。

DCS

1.问题在 5.1.13 中解决

本版本包含重要的维护更新。